# DOOM II 98版 インストールマニュアル

## インストール前に

このインストールマニュアルは、NEC PC-9821シリーズをお持ちの方に使い易いように作られています。PC-9801シリーズやEPSONのPC98互換機をお使いの方は、グラフィック表示の設定などが多少異なりますので、「補足マニュアル」の「セットアップについて」の章を併せてお読みください。

PC-9821 CanBeシリーズを 9 8 ランチが起動する状態でお使いの方は、先に本マニュアル 4 ページ 「 9 8 ランチ起動マシンをお使いの方へ | の項をお読みください。

# ◇インストール手順について◇

DOOMIIはハードディスク専用です。最初にハードディスクにインストールする必要があります。作業は以下の手順にしたがってください。

# 【フロッピーディスク版】

インストール方法

(必ずDISK1のライトプロテクトは、書き込み可にして下さい。)

- 【1】本体の電源を入れ、ハードディスクから起動して下さい。
- 【2】コマンドプロンプト

**A:**¥> あるいは **A>** 

が表示されたら、任意のフロッピードライブにDISKIを挿入して下さい。

【3】現在ハードディスクにカレントドライブが設定されていますのでフロッピー ディスクドライブにカレントドライブを変更して下さい。

#### 例) A:¥> B:

このようにタイプした後リターンキーを押して下さい。

(ハードディスクが1台で領域分割されていなければ「B: です。)

【4】以下のようにタイプしリターンキーを押すとインストーラが起動します。

#### A:¥> INSTALL

- 【5】インストール中は画面の指示に従って下さい。
- 【6】インストールが終了すると、DOOMIIは自動的にSETUPプログラムを実行します。 画面の指示にしたがって、DOOMIIをマシンに合わせて変更してください。 詳細については、補足マニュアルの「セットアップについて」を参照して下さい。 また、ご使用になっているシステムについては、そのハードウェアのマニュアルを参 照してください。
- 【7】この際にSETUPプログラムの終了は、"環境保存後、DOSへ戻る。"か "環境保存後DOOMを起動"を選択してください。インストール時のSETUPプログ ラム 起動は環境設定ファイルの作成の為です。特にEPSON PC-486Mシリーズ、PC-486RS、 PC-586RV,MVをご使用の方は、そのままではゲームが正常に動作しませんので、「補足 マニュアル」の「機種別DOOM IIセットアップの手引き」の項を必ずお読みください。 以上の作業が終了しましたらインストールは終了です。

# 【CD一ROM版】

インストール方法

(起動ディスク作成のためブランクディスクを予めご用意ください)

- 【1】本体の電源を入れ、ハードディスクから起動して下さい。
- 【2】 コマンドプロンプト

A:¥> あるいは A>

が表示されたら、任意のフロッピードライブにフォーマット可能なブランクディスクを挿入して下さい。インストール終了後、これが起動ディスクになります。

- 【3】DOOMIICD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。
- 【4】現在ハードディスクにカレントドライブが設定されていますので CD-ROMドライブにカレントドライブを変更して下さい。 例)

#### A:¥> Q:

このようにタイプした後リターンキーを押して下さい。 (CD-ROMドライブはディスクドライブの次のドライブになります。Qドライブに 予め設定されているマシンもあります。)

【5】以下のようにタイプしリターンキーを押すとインストーラが起動します。

#### A:¥> INSTALL

- 【6】インストール中は画面の指示に従って下さい。
- 【7】インストールが終了すると、DOOMIIは自動的にSETUPプログラムを実行します。 画面の指示にしたがって、DOOMIIをマシンに合わせて変更してください。 詳細については、補足マニュアルの「セットアップについて」を参照して下さい。 また、ご使用になっているシステムについては、そのハードウェアのマニュアルを参照 してください。
- 【8】この際にSETUPプログラムの終了は、"環境保存後、DOSへ戻る。"か "環境保存後DOOMを起動"を選択してください。インストール時のSETUPプログ ラム起動は環境設定ファイルの作成の為です。特にEPSON PC-486Mシリーズ、PC-486RS、 PC-586RV,MVをご使用の方は、そのままではゲームが正常に動作しませんので、「補足 マニュアル」の「機種別DOOMⅡセットアップの手引き」の項を必ずお読みください。 以上の作業が終了しましたらインストールは終了です。

# ◇起動方法◇

### 【フロッピーディスク版】

DOOMIIの**DISK1**をディスクドライブの1番目に入れ、電源を入れるか リセットボタンを押してください。またはカレントディレクトリをインストールし たディレクトリに変更し(例えばDOOM2ディレクトリ)、**DOOM2**とタイプしリターン キーを押すことでMS-DOS画面から起動が可能です。

A:\psi CD DOOM2 (リターンキーを押す) ・・・・・カレントディレクトリの変更 A:\psi DOOM2>DOOM2 (リターンキーを押す) ・・・・・DOOM2の起動

※下線部分をキーボードで入力します。

### 【CD-ROM版】

DOOMIIのCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、**起動ディスク**を**フロッピードライブ1** に入れ電源を入れるか、リセットボタンを押して下さい。またはカレントディレクトリをインストールしたディレクトリに変更し(例えばDOOM2ディレクトリ)、**DOOM2**とタイプしリターンキーを押す事でMS-DOS画面から起動が可能です。

(上記フロッピーディスク版を参照してください)

#### ※インストールとは・・・

特定のソフトを購入したとき、普通はそのままでは使えません。これを所有しているコンピューターシステムに合わせ、いつでも使えるようにするためにハードディスク (お客様のコンピューター内) にコピーすることです。

# ◇98ランチ起動マシンをお使いの方へ◇

98ランチを起動させている場合、そこからゲームを行うことはできません。「DOOMII」をハードディスクにインストールするには、Windowsを終了させた状態(MS-DOS画面)へ移行する必要があります。

### 98ランチからMS-DOS画面への移行の手順

- 【1】98ランチ上で「終了」アイコンをクリックし、98ランチを終了させます。
- 【2】すると、「MS-DOSコマンドメニュー」が表示されます。
- [3] 特にここは関係ありません。「F9」を押してメニューを終了させます。
- 【4】 「A:¥>」が表示されれば、インストールの準備は完了です。

## \*ご注意

上記の【1】で98ランチを終了させると、本体の電源が切れてしまう場合があります。 それは、「動作環境の設定」で「起動モード」が「グラフィックス起動モード」になっているためです。インストールを行うためには、起動モードを「テキスト起動モード」へ切り替える必要があります。その手順を次に説明いたします。

- [1] 本体の電源が切れた状態(POWERランプが赤色の時)から、「HELP」キーをしばらく 押し続けたまま「電源」を押します。(電源を押したあと、HELPキーをすぐ離すとうまくいかない時があります。しばらく押したままにして下さい。)
- 【2】すると「システムセットアップメニュー」が表示されます。
- 【3】キーボードの矢印キーを使い、「**動作環境の設定**」にカーソルを合わせ、「**リターン**| **キー**を押して下さい。
- 【4】次に「起動モード」にカーソルを合わせ、矢印キーで「グラフィックス起動モード」から「テキスト起動モード」へ切り替えます。これで設定は完了ですので「システムセットアップメニュー」を終了させます。(画面上の「終了」にカーソルを合わせ、リターンキーを押して下さい。また、「ESC」キーを押すだけでもOKです)
  - 【5】「システムセットアップメニュー」を終了させると、98ランチが立ち上がります。
  - 【6】上記で説明したとおりに、もう一度98ランチを終了させれば、MS-DOS画面へ移行します。

「A:¥>」が表示されたあとは、「インストール手順について」の【2】以降をご参照下さい。